


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 126 Пояс-корсаж ••

**Размеры 34, 36, 38, 40, 42**

Шов притачивания пояса лежит на талии.



### Вам потребуется:

Саржа с эластаном, растягивающаяся в поперечном направлении, 0,50 м шириной 135 см для всех размеров;

подкладочная ткань 0,30 м шириной 140 см;

флизелин G 785;

3 большие кнопки для пришивания; 2 пряжки без шпеньков высотой 2,5 см.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму ткани.

### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. На детали 21 линия середины переда вычерчена для размера 34, метки кнопок поставлены также для размера 34. Для остальных размеров вычертить линию середины переда и поставить метки кнопок на таком же расстоянии от переднего среза, как у размера 34.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

### Раскрой:

**Из саржи с эластаном:**

|                     |    |
|---------------------|----|
| 21 Полочка          | 2x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |
| 23 Передний пояс    | 4x |
| 24 Задний пояс      | 2x |

а) 2 передние паты длиной по 14,5–15–15,5–16–16,5 см, 2 задние паты длиной по 13–13,5–14–14,5–15 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.

**Из подкладочной ткани:** детали 21 и 22.

**Прокладка:** см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

### Пошив:

• Каждую пату сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь.

Стачать продольные срезы и с одной стороны короткие срезы. Вывернуть. Паты приметать к полочкам и спинке между поперечными метками поверх размеченных линий вытачек. Припуски на концах пат срезать до линий середин вытачек.

• На полочках и спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Выполнить боковые швы, начав/закончив вверху строчки точно у размеченной линии шва притачивания пояса. Припуски швов разутюжить.


• На подкладке стачать вытачки и выполнить боковые швы, начав/закончив вверху строчки точно у размеченной линии шва притачивания пояса. При этом в одном боковом шве оставить открытым участок на длину ок. 10 см для выворачивания.

• Внешние передние части пояса притачать к верхним срезам полочек, внешнюю заднюю часть пояса притачать к верхнему срезу спинки, у боковых швов припуски по боковым срезам частей пояса выступают. Припуски швов притачивания частей пояса разутюжить. Внутренние части пояса притачать к соответствующим деталям подкладки, у боковых швов припуски по боковым срезам частей пояса выступают. Припуски швов заутюжить на подкладку.

• Внутренние части пояса с подкладкой наложить на внешние части пояса и приколоть. Припуски по боковым срезам задних частей пояса отвернуть и приколоть. На правой передней части пояса стачать боковые срезы от шва прита-

### Детали 21–24

|           |       |
|-----------|-------|
| размер 34 | _____ |
| размер 36 | _____ |
| размер 38 | _____ |
| размер 40 | _____ |
| размер 42 | _____ |




чивания внешнего пояса, верхние и передние срезы правой части пояса, далее проложить строчку вдоль правого переднего, нижнего и вдоль левого переднего срезов пояса-корсажа, затем на левой передней части пояса стачать передние, верхние и боковые срезы до шва притачивания внешнего пояса. С боковых срезов задней части пояса удалить булавки. На задней части пояса стачать боковые и верхние срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Пояс-корсаж вывернуть через открытый участок в боковом шве подкладки. Край приутюжить. Открытый участок бокового шва подкладки зашить вручную. Точно сколоть швы притачивания внешнего и внутреннего поясов. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса.

• Верхние части кнопок пришить по разметке к правой полочке и к правому концу пояса с изнаночной стороны равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную стороны пояса-корсажа. Нижние части кнопок пришить к левой полочке и левому концу пояса соответственно верхним частям кнопок. Конец каждой задней паты продеть в пряжку на длину 3 см и настрочить.

### Планы раскладки

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Саржа с эластаном, растяг. в поперечном направлении, шир. 135 см



Подкладочная ткань шириной 140 см

